



Migrationsleitfaden InfoZoom Data Quality (IZDQ) 2025

© 2025 NEMO GmbH

Auf dem Immel 8 | 67685 Weilerbach | Telefon +49 228 90954 –0 | Telefax +49 228 90954 –11
academy@infozoom.com

Alle enthaltenen Inhalte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Kopieren oder Nachdruck verboten.
Ausnahmen sind nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet.

V 2025.1

Inhalt

1	Migrationsleitfaden IZDQ.....	6
2	InfoZoom.....	7
3	MS SQL Server (Express)	8
3.1.	Installation	8
3.2.	Konfiguration	8
3.3.	Datenbankberechtigungen	8
4	IZDQ	9
4.1.	Installation	9
4.2.	Konfiguration	12

1 Migrationsleitfaden IZDQ

Dieser Leitfaden dient der Migration von einer vorhandenen IZDQ-Installation auf eine neuere Version.

Voraussetzung für diesen Leitfaden ist die erfolgreiche Installation einer IZDQ Version. Siehe hierzu den entsprechenden Installationsleitfaden. Dieser befindet sich im IZDQ-Installationsverzeichnis im Unterordner „PDF“.

Für das Update von einer früheren Version auf die Version 2024 ist ein neuer Lizenzschlüssel erforderlich.

2 InfoZoom

Für die Nutzung von IZDQ muss eine InfoZoom-Lizenz auf dem PC installiert sein.

Bei der Lizenzversion sind folgende Lizenzmodelle möglich:

- InfoZoom Desktop (aktivierte Version), ab Version 9.50,
- InfoZoom Desktop Protected, ab Version 9.50,
- InfoZoom Desktop OEM, ab Version 9.50,
- proALPHA Analyzer, ab Version 9.50

Installieren Sie die entsprechende Version.

Der Lizenzschlüssel der installierten Version ist notwendig für den Lizenzschlüssel von IZDQ.

3 MS SQL Server (Express)

IZDQ setzt standardmäßig auf einen Microsoft SQL-Server ab Version 2008 auf. Dieser kann in einer Express-Version installiert werden.

3.1. Installation

Die Installation wurde bereits mit der vorangegangenen Version von IZDQ durchgeführt.

3.2. Konfiguration

Um von der Version 2024 auf die Version 2025 zu wechseln, sind keine Datenbank- und Tabellen-Einstellungen vorzunehmen.

3.3. Datenbankberechtigungen

Alle Datenbankberechtigungen bleiben erhalten.

4 IZDQ

Ältere Versionen von IZDQ können parallel betrieben werden. Jedoch kann es Einschränkungen in der Bedienbarkeit geben, sofern Funktionen von neueren Versionen in älteren Versionen genutzt werden sollen.

IZDQ wird über das mitgelieferte Setup installiert.

Anschließend müssen die Datenbank und die Lizenznummer konfiguriert werden.


4.1. Installation


Achten Sie darauf, dass vor der Installation von IZDQ das .NET Framework 4.5 installiert ist. Falls nicht, wird IZDQ das .NET Framework automatisch herunterladen und installieren.

Starten Sie die Installation mittels des Installers. Der Assistent führt Sie durch die Installation.




Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“.







Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.




Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.




Wählen Sie das Installationsverzeichnis aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.



Klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“.




Klicken Sie auf die Schaltfläche „Beenden“.



IZDQ ist nun installiert und muss konfiguriert werden.

4.2. Konfiguration

Starten Sie IZDQ als Administrator. Sie gelangen direkt auf den Konfigurationsreiter.



The screenshot shows the IZDQ configuration window with the following fields and callouts:

- 1**: Profil dropdown menu.
- 2**: Arbeitsverzeichnis field with a "Durchsuchen..." button.
- 3**: Server field.
- 4**: Lizenznehmer field.
- 5**: Lizenznummer field.
- 6**: InfoZoom-Lizenz dropdown menu.
- 7**: Konfiguration speichern button.

Other visible fields include: Profilbezeichnung, PDI Root, PDI Repository, PDI Benutzer, PDI Kennwort, and various configuration options like Mailserver, Mail-Benutzer, Mail-Benutzer Kennwort, Mail-Absender, Mail-Security, and Anzahl Tage Logging.

1. Wählen Sie zunächst ein Profil aus.
2. Wählen Sie das Arbeitsverzeichnis aus. In dieses Verzeichnis wird eine Konfigurationsdatei abgelegt. Sie benötigen auf dieses Verzeichnis daher Schreibrechte.
3. Tragen Sie den Servernamen (z.B. 127.0.0.1 für lokale Installation) inkl. Instanz ein.
4. Tragen Sie den vollständigen Namen des Lizenznehmers ein (inkl. der Extension z.B. „(Exp)“).
5. Tragen Sie den Lizenzkey von IZDQ ein.
Die Lizenzinformationen erhalten Sie über die humanIT.
6. Wählen Sie die InfoZoom-Lizenz aus, mit der IZDQ lizenziert werden soll (für jede InfoZoom-Lizenznummer ist eine eigene IZDQ-Lizenznummer anzufordern). Hinweis: im Listenfeld „InfoZoom-Lizenz“ werden alle InfoZoom-Lizenzen (32Bit/64Bit) angezeigt. Damit IZDQ mit der zugehörigen Lizenznummer aktiv geschaltet werden kann, muss die InfoZoom Lizenz aktiviert sein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfiguration speichern“
8. IZDQ muss neu gestartet werden.